

Czas: ok. 10 minut. Potrzebny klucz API do OmniRoute ([jak zdobyć](#)).

Instalacja

Linux:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows (PowerShell):

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Sprawdzenie (nowy terminal):

```
claude --version
```

Oczekiwany wynik: <wersja> (Claude Code).

Konfiguracja

Claude Code łączy się z OmniRoute przez zmienne env w pliku ustawień.

System	Plik
Linux	~/.claude/settings.json
Windows	%USERPROFILE%\.claude\settings.json

1. Utwórz plik albo otwórz istniejący.
2. Wklej poniższy wzór. Jeśli plik ma już inne ustawienia, dopisz tylko klucze env i model.
3. Zamień <TWÓJ_KLUCZ_OMNIROUTE> na swój klucz.

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://omni.suncode.dev",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<TWÓJ_KLUCZ_OMNIROUTE>",
    "CLAUDE_CODE_ENABLE_GATEWAY_MODEL_DISCOVERY": "1"
  },
  "model": "claude/claude-opus-5-5"
}
```

Klucz	Znaczenie
ANTHROPIC_BASE_URL	Adres OmniRoute bez /v1.
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN	Klucz OmniRoute.
CLAUDE_CODE_ENABLE_GATEWAY_MODEL_DISCOVERY	/model pokazuje modele dostępne w OmniRoute.
model	Model domyślny. Zmienisz go w sesji przez /model.

Nie loguj się kontem Anthropic (/login). Klucz w settings.json wystarczy.

Sprawdzenie

```
claude -p "odpowiedz jednym sowem: dziaa"
```

Oczekiwany wynik: odpowiedź modelu bez błędu. Błąd: [Rozwiązywanie problemów](#).

Pamięć długoterminowa (Hindsight)

Claude Code korzysta z tego samego firmowego serwera pamięci co OMP: <https://hindsight.suncode.dev>. Łączy się przez plugin [hindsight-memory](#). Plugin sam przypomina Claude'owi fakty z poprzednich sesji i zapisuje nowe ustalenia.

Wymagany Python 3 (Linux: `python3 --version`, Windows: `python --version`).

1. Dodaj marketplace i zainstaluj plugin:

```
claude plugin marketplace add vectorize-io/hindsight
claude plugin install hindsight-memory@hindsight
```

2. Utwórz plik konfiguracji pluginu:

System	Plik
Linux	~/.hindsight/claude-code.json
Windows	%USERPROFILE%\hindsight\claude-code.json

```
{  
  "hindsightApiUrl": "https://hindsight.suncode.dev",  
  "dynamicBankId": true  
}
```

Klucz	Znaczenie
hindsightApiUrl	Firmowy serwer Hindsight. Bez tego plugin próbuje uruchomić lokalny serwer pamięci.
dynamicBankId: true	Osobna pamięć dla każdego projektu, tak jak per - project w OMP.

Na serwerze firmowym nie ustawiasz llmProvider ani kluczy OpenAI/Anthropic. Fakty z rozmów wyciąga serwer.

3. Uruchom ponownie claude.

Sprawdzenie: `claude plugin list` pokazuje `hindsight-memory`. Potem w sesji napisz `zapamitaj: test pamici`, otwórz nową sesję w tym samym katalogu i zapytaj `co pamitasz o tym projekcie?`.

Nie każ agentowi zapamiętywać haseł, kluczy API ani danych klientów. Pamięć jest przechowywana na serwerze.